Liste des macros de précompilation

Résumé :

Ce document liste les macros présentes dans le code et, pour la plupart, déterminées lors de la phase de précompilation.

Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)

Table des Matières

1 Classification....3
2 Configuration....3
3 Fonctionnalités....4
4 Interfaces C-Fortran....4
5 Système....4
6 Utilisation par le développeur....5
6.1 Types à utiliser en C....5
6.2 Types à utiliser en Fortran....5
6.3 Gestion d'erreur et d'exception en C....5
6.4 Macros utilitaires en fortran....6

Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)

1 Classification

L'utilisation des macros du précompilateur permet d'associer un texte à un identificateur.
Dans Code_Aster, on utilise les macros pour adapter le code à l'environnement de la machine (architecture, bibliothèques disponibles, etc.).

On présente par la suite les macros regroupées par catégorie.

Remarque

On ne décrit pas ici les macros placées de manière conventionnelle dans la définition des fichiers d'entête qui permettent d'éviter les inclusions récursives. Ces macros doivent reprendre le nom du fichier (`ASTER_CONSTANT_H` pour `aster_constant.h`) et ne sont utilisées que dans le fichier en question.
On ne détaille pas non plus certaines macros qui ne sont utilisées que localement dans un module par commodité de programmation.

2 Configuration

On regroupe dans cette catégorie les macros liées à la configuration préalable à la compilation d'une version. On les retrouve dans les entêtes `asterc_config.h` (et presque toutes dans `asterf_config.h`) qui sont produits automatiquement lors de l'étape `waf configure`.
Les macros précédées de `(*)` sont déterminées lors de la phase de configuration mais ne sont pas ajoutées dans les fichiers d'entête `asterc_config.h` et `asterf_config.h` Elles sont passées en ligne de commande avec `-D<nom-macro>`.

- `_POSIX` / `_WINDOWS` : exclusif, dit si la plate-forme est de type Unix ou Windows.
- `_USE_64_BITS` : dit si la plate-forme est 64 bits
- `LINUX`, `LINUX64`, `SOLARIS`, `SOLARIS64` : utiliser pour distinguer certains systèmes parmi les différents Unix.
- `_NO_UNDERSCORE` : utilisé pour les appels C-Fortran, ne pas ajouter le '_' en fin de routine.
- `_USE_MPI` : indique que l'on utilise le parallélisme MPI.
- `_USE_OPENMP` : indique que l'on utilise les directives OpenMP.
- `_DISABLE_HDF5` : indique que la bibliothèque hdf5 n'est pas disponible. Par défaut, on suppose que hdf5 est disponible (comme si `HAVE_HDF5` était défini).
- `_DISABLE_MED` : indique que la bibliothèque med n'est pas disponible. Par défaut, on suppose que med est disponible (comme si `HAVE_MED` était défini).
- `_HAVE_MUMPS` : indique que la bibliothèque mumps est disponible.
- `MUMPS_VERSION` : version de la bibliothèque mumps.
- `_HAVE_METIS` : indique que la bibliothèque metis est disponible.
- `_DISABLE_SCOTCH` : indique que la bibliothèque scotch n'est pas disponible. Par défaut, on suppose que scotch est disponible (comme si `HAVE_SCOTCH` était défini).
- `_HAVE_PETSC` : indique que la bibliothèque PETSc est disponible.
- `(*) _USE_INTEL_IFORT` : indique que l'on utilise le compilateur Intel. Les fonctionnalités spécifiques à Intel doit utiliser `_USE_INTEL_IFORT && HAVE_xxx` parce que `aslint` ne doit pas l'utiliser, car indépendant du compilateur. Cette macro est si besoin passée en ligne de commande avec `-D_USE_INTEL_IFORT`.
- `HAVE_TRACEBACKQQ` : indique que la fonction `tracebackqq` est disponible (nécessite `_USE_INTEL_IFORT`).
- `HAVE_BACKTRACE` : indique que la fonction `backtrace` est disponible.
- `_WITHOUT_PYMOD` : utiliser pour la construction séparée d'une bibliothèque contenant l'ensemble des modules objets et de modules python sous forme de bibliothèques dynamiques.
- `_MAIN_` : nom attendu pour le programme principal (peut être `main`, ou `MAIN` précédé et/ou suivi ou non de '_').
- `STRINGIFY_USE_QUOTES`, `STRINGIFY_USE_OPERATOR` : indique comment le préprocesseur fortran convertit du code en chaîne de caractères.

Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)

Définition des types :

- ASTER_INT4_SIZE : taille du type fortran integer(kind=4).
- ASTERC_FORTRAN_INT4 : type C correspondant à l'entier fortran integer(kind=4).
- ASTER_INT_SIZE : taille du type fortran integer.
- ASTERC_FORTRAN_INT : type C correspondant à l'entier fortran integer.
- ASTER_REAL4_SIZE : taille du type fortran real(kind=4).
- ASTERC_FORTRAN_REAL4 : type C correspondant à l'entier fortran real(kind=4).
- ASTER_REAL8_SIZE : taille du type fortran real(kind=8).
- ASTERC_FORTRAN_REAL8 : type C correspondant à l'entier fortran real(kind=8).
- ASTER_COMPLEX_SIZE : taille du type fortran complex(kind=8) (complex*16 du fortran77).
- ASTERC_STRING_SIZE : type de la taille des chaînes de caractères en C, échangées avec le fortran.
- MED_INT_SIZE : taille du type entier utilisé dans med.

3 Fonctionnalités

On retrouve dans cette catégorie les macros liées à l'activation, la désactivation de certaines fonctionnalités et leur paramétrage.

- _DISABLE_MATHLIB_FPE : permet d'ignorer les erreur numériques (floating point exceptions) à certains endroits du code, entre deux appels à la fonction matfpe, notamment autour des appels aux routines blas/lapack. C'est le comportement par défaut.
- _ENABLE_MATHLIB_FPE : modifie le comportement par défaut, n'intercepte pas ce type d'erreur.
- ASTER_DISABLE_MPI_CHECK : désactive la vérification des communications MPI.
- _NO_EXPIR : permet de supprimer l'alarme prévenant qu'une version a plus de 15 mois.
- USE_ASSERT : permet d'activer les assertions dans la partie C écrites avec AS_ASSERT.
- TEST_STRICT : lorsque cette macro est activée, on ne tient pas compte de la valeur du mot-clé TOLE_MACHINE dans les fonctions de test (TEST_RESU et dérivés). Un message d'information le rappelle.

4 Interfaces C-Fortran

Dans definition.h, de nombreuses macros sont définies afin d'éviter les erreurs lors du passage d'argument entre le C et le Fortran.

Par exemple :

```
#define CALL_JEEXIN(a,b)  CALLSP(JEEXIN,jeexin,a,b)
```

Ceci permet d'appeler depuis le C la subroutine fortran JEEXIN dont le premier argument est une chaîne de caractères (S) et le second un pointeur (P) vers un entier ou un réel.

L'intérêt est que selon la plate-forme, il faut ajouter ou non un '_' à la fin du nom de la subroutine. De même, il peut être nécessaire de passer la longueur de la chaîne de caractères juste après la variable ou en dernier position.
NB : suite au passage en Fortran 90, on pourrait améliorer le passage des chaînes de caractères.

5 Système

On regroupe dans cette catégorie les macros liées au système d'exploitation et l'architecture de la machine. Les macros précédées de (*) sont activées automatiquement dans aster_depend.h en fonction de l'étape de configuration ou de la plate-forme.
L'objectif est qu'elles soient toutes déterminées à la configuration.

Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)

- (*) _STRLEN_AT_END : utilisé pour les appels C-Fortran, indique que la longueur de la chaîne de caractères doit être reporté après les arguments et non juste après l'argument de type chaîne.
- (*) GNU_LINUX : indique que l'on utilisera plus tard (dans le gestion des signaux) _GNU_SOURCE=1 pour accéder à des fonctions hors standard POSIX.
- _NAN_BULL : définit une valeur particulière pour le « réel non défini », R8UND dans envima.c.

Types déterminés lors de la configuration, redéfinis pour des raisons pratiques et de lisibilité :
- (*) STRING_SIZE : type de la taille des chaînes de caractères en C.
- (*) ASTERINTEGER4 : type C correspondant à l'entier fortran integer(kind=4).
- (*) ASTERINTEGER : type C correspondant à l'entier fortran integer.
- (*) ASTERREAL4 : type C correspondant à l'entier fortran real(kind=4).
- (*) ASTERDOUBLE : taille du type fortran real(kind=8).
- (*) ASTERC_FORTRAN_REAL8 : type C correspondant à l'entier fortran real(kind=8).
- REAL_NB_CHIFFRES_SIGNIFICATIFS : nombre de chiffres significatifs pour les réels.
- INTEGER_NB_CHIFFRES_SIGNIFICATIFS : nombre de chiffres significatifs pour les entiers.
- OPT_TAILLE_BLOC_MULT_FRONT : taille optimale des blocs pour le solveur mult-front.
- _USE_STDCALL : dit si l'on utilise __stdcall pour l'appels des fonctions fortran depuis le C, pour Windows.

6 Utilisation par le développeur

Dans la programmation, on évite d'utiliser des macros de très bas niveau.
Par exemple, en C, on n'utilise jamais ASTER_INT_SIZE (le nombre d'octets utilisés pour un entier) mais le type associé. Et pour ce type, on n'utilise pas ASTERC_FORTRAN_INT mais le nom « interne » : INTEGER.
De même en fortran, on n'utilise pas directement ASTER_INT_SIZE, mais les valeurs définies dans aster_types.h.

6.1 Types à utiliser en C

On inclut le fichier d'entête général aster.h (qui inclus aster_depend.h). On a alors accès aux types pré-cités : INTEGER, INTEGER4, DOUBLE, REAL4, STRING_SIZE.

6.2 Types à utiliser en Fortran

On inclut le fichier d'entête aster_types.h qui définit :
- aster_int_kind
- aster_int

ainsi que des fonctions de conversion to_aster_int.
Des types et fonctions de conversion similaires sont définis : med_int, mpi_int, mumps_int, blas_int et donc to_mpi_int, etc.

On prend soin d'utiliser ces types dans les fonctions qui échangent des données avec des bibliothèques externes.

6.3 Gestion d'erreur et d'exception en C

En fortran, on dispose de la macro ASSERT qui vérifie une condition et arrête en erreur quand celle-ci n'est pas vérifiée en indiquant le lieu dans le source.

Pour émettre un message d'erreur en C, on utilise la macro MYABORT qui permet de lever une exception pour arrêter proprement le calcul.

On émule dans le code C le mécanisme d'exception en s'appuyant sur les fonctions système setjmp et longjmp.
L'écriture est simplifiée par l'utilisation des macros : try, except, exceptAll, endTry. Ainsi que raiseException et raiseExceptionString pour lever une exception.

Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)

Voir le module `aster_exceptions.c` pour un exemple.

6.4 Macros utilitaires en fortran

- `ASSERT(condition)` : émet un message d'erreur si la condition n'est pas vérifiée en indiquant le nom du fichier et la ligne de code où la vérification a été faite.
- `TO_STRING(code)` : remplace `code` par une chaîne de caractères, utilisable dans d'autres macros (exemple dans `ASSERT`).

Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)